CU-07	Interrupción de una misión y vuelta a casa.			
Versión	v1.0 - 25/01/2020 - Pedro Arias Pérez			
Dependencias	<ul> <li>CU-04: Establecimiento de conexión con la aeronave.</li> <li>CU-06: Carga de una misión en fichero, envío y seguimiento de la misión.</li> </ul>			
Descripción	La aplicación deberá comportarse como se describe en el caso de uso cuando <i>el</i> operario decida interrumpir una misión en curso e iniciar una vuelta a casa.			
Precondición	La aplicación debe estar abierta y en ejecución. La conexión con la aeronave debe estar establecida siguiendo el caso de uso <i>Establecimiento de conexión con la aeronave</i> (CU-04). Una misión debe estar en curso, para realizar una misión el caso de uso <i>Carga de una misión en fichero, envío y seguimiento de la misión</i> (CU-06) explica el procedimiento.			
Secuencia normal	Paso	Acción		
	1	El operario pincha sobre <i>Follow</i> para desplegar dicha pestaña.		
	2	El operario pincha sobre el botón <i>RTL</i> para iniciar la vuelta a casa. La aeronave cambiará su modo de vuelo a <i>RTL</i> e iniciará el retorno.		
Postcondición	-			
Excepciones	Paso	Acción		
	2	Si el operario decide anular la vuelta a casa,		
		2A.1.1	El operario puede pinchar sobre el botón <i>Loiter</i> para mantener la posición actual.	
		2A.1.2	El operario puede pinchar sobre el botón <i>Resume</i> para restaurar la misión interrumpida.	
Comentarios	-			